

निम्न पत्रक बाँयो रे में उपलब्ध है:

1. बीजामृत (बीज उपचार)
2. सी.पी.पी. + गौमुत्र (बीज उपचार)
3. निम्बोली का अर्क
4. जि. ओ. सी.
5. टॉप टेन
6. नीम तेल और हिंग
7. गौमुत्र
8. छाछ
9. कपास की प्राथमिक अवस्था में रक्षा
10. जीवामृत
11. स्प्रे कैसे करें

The leaflets are available in English and Hindi

उपरोक्त पत्रक हिन्दी और इंग्लिश में उपलब्ध है।

इस पत्रक में दि गई जानकारी बाँयो रे के अधिकारियों के ज्ञान व बाँयो रे किसानों के अनुभव के आधार पर दि गई है। इसमें कुछ विधियों जो दुसरे राज्यों के जैविक किसानों द्वारा अपनाई गई हैं उन्हें सम्मिलित किया है तथा कुछ विधियों को पीटर प्राक्टर द्वारा प्रस्तावित बाँयोडायनामिक पद्धति से लिया गया है (जैसे सी.पी.पी.)।



bioRe® Research Station  
5th km Milestone, Mandleshwar road  
Kasrawad, Distr. Khargone  
MP-451228 India  
Tel.: +919926838549  
Email: biore.lokendra@gmail.com

तारीख: फरवरी 2014  
लेखक: लोकेन्द्र सिंह मण्डलोई  
क्लाउडीया उट्स  
जुलियाना ज्वाइफैल्  
राजीव वर्मा



सलाह  
पत्रक



जैविक कीट नियंत्रण के लिए स्वयं निर्मित दवाईयों को बनाना और उनका उपयोग करना।



उपयोग: ज्यादा अंकुरण व स्वस्थ पौधो के लिए

## सामग्री

यह मात्रा 10 किलो बीज को उपचारित करने के लिए पर्याप्त है !



सी. पी. पी  
500 ग्राम



गौमुत्र  
500 मि.ली.

## साधन

- \* 1/2 (आधा) लिटर का नाप
- \* तगारी
- \* प्लास्टिक कि पल्ली

## असर प्रणाली

सी.पी.पी के अंदर लाभदायक बैक्टेरिया व फफुंद मौजूद होते हैं जो की बायोडायनामीक प्रेप्स 502 से 507 के कारण सक्रियता संवेदनशीलता व जैव ऊर्जा का वहन करते हैं। सी.पी.पी में गौमुत्र मिले होने से यह अंकुरण के समय बीजों कि हानीकरक बैक्टेरिया व हानीकरक फफुंद से रक्षा करता है और पौधों को पोषक तत्व प्रदान करता है।

सी.पी.पी. व गौमुत्र से आप हर प्रकार के बीजों को उपचारित कर सकते हैं।

सी.पी.पी बनाने की विधि के बारे में आप बायो रे के कर्मचारियों से संपर्क करें।

मात्रा:	आधागिलास मिश्रण (150 मि.ली) से 500 ग्राम बीजों को उपचारित करें व 1 लिटर से 3 किलो बीज को उपचारित करें।
रखने की अवधि:	ताजा बना हुआ सी.पी.पी को 6 माह के अंदर उपयोग कर लें।
सीमाएं:	सी.पी.पी को नमी युक्त छायादार स्थान पर संग्रहित करें।
सक्रिय तत्व:	इसमें कैल्सीयम, नत्रजन, फॉसफोरस और सही सुक्ष्म तत्व उपलब्ध हैं।

## बनाने कि विधि



चरण 1: सी. पी. पी. व गौमुत्र को तगारी में मिश्रीत करलेते हैं व बाद में इसमें बीज उपचारित करते हैं।



चरण 2: बीज को मिश्रण में अच्छी तरह मिलाएँ और 30 मिनीट के लिए रख दें।



चरण 3: मिश्रीत बीजों को छाया में प्लास्टिक कि पल्ली के उपर फैलाकर कुछ समय सुखने के लिए रख दें बाद में इन बीजों को नमी युक्त जमीन में बुआई करें।